


# คู่มือการติดตั้ง Windows 10

ก่อนที่จะทำการลงวินโดว์ จะต้องทำการเข้า BIOS เพื่อทำการตั้งค่าให้คอมพิวเตอร์ Boot CD-ROM เสียก่อน

ขั้นตอนที่ 1 ทำการกดปุ่ม Enter เพื่อทำการ Boot CD-ROM หรือ DVD-ROM







ขั้นตอนที่ 2 จะปรากฎหน้าต่างสำหรับเริ่มต้นการติดตั้ง Windows 10 ให้คลิก Next




ขั้นตอนที่ 3 เมื่อปรากฎหน้าต่างดังภาพ ให้คลิก Install now






ขั้นตอนที่ 4 ทำการคลิกเครื่องหมายถูกในช่อง I accept license terms จากนั้นคลิก Next




ขั้นตอนที่ <u>5</u> เลือก Custom: Install Windows Only (Advanced)






ขั้นตอนที่ 6 ทำการแบ่ง Partition ให้กับ Windows กดที่ Disk 0: Unallocated Space และทำการระบุ Size ของ Drive กด Apply




ขั้นตอนที่ 7 กด Ok เพื่อ ทำการยืนยัน การแบ่ง Partition Drive






ขั้นตอนที่ 8 จะปรากฎหน้าต่างขึ้นมาอีกครั้งให้คลิก New เพื่อทำการแบ่ง Partition Drive ใหม่




ขั้นตอนที่ 9 เมื่อปรากฎหน้าต่างดังภาพให้คลิก Apply






## ขั้นตอนที่ 10 คลิกเลือก Disk 0 Partition 2 แล้วกดปุ่ม Next




<u>ขั้นตอนที่ 11</u> จะปรากฎหน้าต่างการติดตั้งไฟล์ Windows 10 ทันที






## ขั้นตอนที่ 12 เมื่อติดตั้งเรียบร้อยแล้ว จะมีเครื่องหมายถูกขึ้นหน้าหัวข้อ




#### ขั้นตอนที่ 13 เมื่อติดตั้งครบแล้ว เครื่องจะ Restart ตัวเอง 1 รอบ






### ขั้นตอนที่ 14 เครื่องคอมพิวเตอร์จะ Start ขึ้นมาใหม่




## ขั้นตอนที่ 15 เมื่อปรากฎหน้าต่างดังภาพ ให้คลิก Use Express settings






ขั้นตอนที่ 16 เมื่อปรากฎหน้าต่างดังภาพ ให้คลิกเลือก Join a domain จากนั้นคลิก Continue



ขั้นตอนที่ 17 เมื่อติดตั้งเสร็จเรียบร้อยแล้ว ให้ทำการตั้งชื่อเครื่องคอมพิวเตอร์ จากนั้นคลิก Next





<u>ขั้นตอนที่ 18</u> จะปรากฎหน้า Desktop ดังภาพ เป็นอันเสร็จสิ้นขั้นตอนการติดตั้งวินโดว์ และพร้อมใช้งานได้ ทันที



\*\* หลังจากทำการติดตั้งเรียบร้อยแล้ว เครื่องคอมพิวเตอร์จะทำการเข้าวินโดว์อัตโนมัติ โดยไม่มีการถาม พาสเวิร์ด เพื่อความปลอดภัยให้ผู้ใช้งานทำการตั้งพาสเวิร์ดทันทีที่ติดตั้งวินโดว์เสร็จเรียบร้อย

